

Postupnik uvođenja urinarnog katetera

DIO PROCESA	AKTIVNOST	STANDARD	OPASKA
Priprema materijala	<ul style="list-style-type: none"> - PVC rukavice - Sterilne rukavice - dermoguard - "Octenisept"0,1% - Trljačice - Lavor, vrč - Bubrežasta zdjelica - Sterilne komprese ,sterilna vata - Pean 	<ul style="list-style-type: none"> - kompresa 50x50 - sterilne komprese 5x5 ili sterilna vata - kateter, urinarna vrećica - pean - šprica + Aqua redestilata - PVC sterilna posuda za bakteriološku obradu urina - Paravan - izvor svjetla – lampa 	
Priprema bolesnika	<ul style="list-style-type: none"> - objasniti bolesniku postupak (ukoliko to omogućava zdravstveno stanje bolesnika – svijest) - paravan - higijensko pranje ruku i ili higijensko utrljavanje Manorapida - staviti mediflex rukavice na suhe ruke - oprati perianalno područje sa medic.sapunom - isprati, osušiti - promijeniti kompresu - skinuti rukavice - oprati ruke 		<p>Ako je sluznica oštećena koristiti neutralan šampon za pranje bolesnika</p> <p>Pranje i pripremu obavlja medicinska sestra (asistent)</p>
Priprema urinarnog katetera za uvođenje	<ul style="list-style-type: none"> - higijensko utrljavanje ili higijenska dezinfekcija ruku - skinuti zaštitnu foliju - staviti sterilne rukavice - provjeriti kateter balon - 2% xylogel 		<p>Kontrola balona katetera omogućava uvid u grešku na kateteru pri proizvodnji.</p>

<p>Uvođenje urinarnog katetera</p>	<p>Staviti kompresu ispod gluteusa (sterilnu) pean + kompresa Dezinficiraj orificij uretre oktenidinom 0,1% (Octenisept)</p> <p>Postupak ponovi 3x; od orificija uretre prema periferiji</p> <p>Pažljivo uvesti kateter i ubrizgati 8-10ml aqua redestilata</p> <p>- ako je liječnik ordinirao uzeti urin za bakteriološku obradu</p> <p>Staviti urinarnu vrećicu</p> <p>Skinuti rukavice</p> <p>Higijenska dezinfekcija ruku utrljavanjem alkoholnog dezinficijensa</p> <p>Ispuniti nadzornu listu</p>	<p>Medicinska sestra koja uvodi urinarni kateter</p> <p>Urinarna vrećica mora biti postavljena u položaj niži od mokraćnog mjehura</p> <p>Medicinska sestra</p>	<p>Urinarna vrećica treba biti na držaču</p> <p>Urin odložite u hladnjak na +4 ukoliko bakteriološki laboratorij ne radi</p>
<p>Dokumentacija</p>			

NADZOR :	<ul style="list-style-type: none">- svakodnevna toaleta 2 x dnevno, a po potrebi češće; medicinskim sapunom, ispiranje vodom, osušiti- promijeni vrećicu ako je 2/3puna (vrećica ne smije biti u krevetu, već se mora objesiti na držač niže od visine mokraćnog mjehura)- poštuju aseptični način rada pri manipulaciji sa urinarnom vrećicom (prije spajanja urinarne vrećice sa kateterom konekciju na cijevi urinarne vrećice dezinficirajte sterilnom kompresom i octeniseptom)- kateter promijeni svaki 14 dan, ako je nužno!- prije i poslije rada higijenski dezinficirati ruke- o svakoj promjeni izvijesti liječnika (retencija, krv, iščupani kateter)- urin za bakteriološku obradu oduzeti na slijedeći način:<ul style="list-style-type: none">- higijensko pranje ruku i ili higijensko utrljavanje alkoholnog dezinficijensa rukavice- uzmite sterilnu štrcaljku i malu iglu- sterilnom kompresom i alkoholom obriši kateter iznad mjesta gdje ste klemali sa peanom- uzmi 2-3 ml urina i stavi u sterilnu posudu / oprez s poklopcem moguća kontaminacija- higijenski dezinficirajte ruke- kompjuterom zadaj mikrobiološku obradu naznakom kateter – urin- urin odmah transportiraj u bakteriološki laboratorij ili pohrani na +4 C- urin – kateter uzeti odmah po uvođenju katetera ili nakon promjene,- pri uvedenom kateteru uzorak uzeti samo ako je indicirano (pitanje kontaminacije)
--------------------	---